




Nœud de jarre classique

Catégorie : Nœud de liure

ABOK : #1412

Nœud de bouteille

NOEUD DE JARRE





Nœud de jarre classique

Catégorie : Nœud de liure

ABOK : #1412

Nœud de bouteille

Étape 1 : faire une ganse, puis la descendre vers le bas sur les 2 dormants de façon à former 3 ganses 'a' 'b' et 'c'.

Étape 2 : passer la ganse de droite 'b' dans la ganse de gauche 'a'.

Étape 3 : descendre la ganse 'b' vers les dormants par-dessus tout.

Étape 4 : saisir la ganse intérieur 'c' qui passe sur les dormants et la remonter vers le haut et à droite, dessous 1 / dessus 2.

Étape 5 : rabattre la ganse 'a' vers le bas et dessous tout.

Étape 6 : former le nœud autour de l'objet à enserrer. Tirer la boucle du haut et les dormants en suivant les flèches vertes.

Commentaires :

- Le #1142 du ABOK montre une autre méthode. Celle-ci a l'avantage de pouvoir se faire dans les mains et impressionner un public. En contrepartie, il ne faut pas utiliser un cordage trop gros, pas au-delà de 10 mm.
- La difficulté se trouve en **étape 4**, il faut veiller à bien passer la ganse 'c' sous le dormant de droite.
- En **étape 6** il est pratique de placer provisoirement un doigt (sans serrer !) au milieu du nœud pour le former.
- J'ai appelé ce nœud 'classique' car il existe d'autres nœuds ayant la même fonction.
- Personnellement je pense qu'il pourrait faire un bon nœud de capelage.
- Si l'on approfondi l'étude on voit que l'on a un 1/2 nœud et un mouchet (bretzel) croisés.

Historique :

Ce nœud ancien servait à transporter les jarres, pour lesquelles il était particulièrement efficace, car elles sont évasées en haut. Aujourd'hui, il serre très bien le goulot des bouteilles.