




Nœud de passotte

Catégorie : Boucle coulissante simple

ABOK :





Nœud de passotte

Catégorie : Boucle coulissante simple



ABOK :

Étape 1 : avec le cordage **bleu** on réalise un demi-nœud à droite au-dessus de la barre ou de l'anneau en suivant **la flèche rouge**.

Étape 2 : on fait une boucle autour de l'objet et on fait rentrer le brin courant **jaune** dans la partie supérieure du demi-nœud **bleu** par en dessous.

Étape 3 : on effectue avec le **brin courant jaune** un tour autour de la partie supérieure du demi-nœud **bleu** dans le sens des aiguilles d'une montre en suivant **la flèche rouge**.

Étape 4 : le nouage est terminé Le serrage ne s'effectue pas en tirant sur la chicote mais sur les deux extrémités du demi-nœud **bleu** de départ.



Avantages

- Nœud de boucle facilement mémorisable, pratique et solide.
- Il souque peu et résiste parfaitement aux à-coups.
- On peut à loisir le faire coulisser sans le desserrer et il est fortement autobloquant.
- C'est aussi un nœud tendeur (pour hauban, élingue, tente...). Il se dénoue aisément.

Inconvénients

- Le pré nouage du dormant en demi-nœud est impératif.
- Nœud d'aspect simple mais dont le nouage exige 4 passages alternant au-dessus puis en dessous.
- Ne convient pas comme boucle de pêche.

Particularités

- Il peut se nouer aussi en partant d'un nouage en 8.
- C'est un nœud de boucle et un nœud d'élingue, en raison de sa géométrie.
- Soumis à une tension, le dormant effectue une constriction vers la gauche ainsi qu'une constriction vers la droite, déformant modérément la chicote en S, augmentant ainsi la friction.
- Il n'y a pas besoin de manœuvre pour le bloquer, comme il n'est pas nécessaire de desserrer le nœud pour le faire coulisser.

Historique

- C'est un nœud original inspiré du HFP Slippery 8 de Dave Poston (2002), du nœud tricolore #1029 (FTN 71a) et de l'ajut #1422.
- Sa découverte s'est faite en recherchant un serrage bilatéral de la chicote en Z et non en U.
- Le nom « **PASSOTTE** » que je lui ai donné, signifie **passoire** en vieux lorrain, mais aussi un petit passage. Ceci pour souligner que le passage de la chicotte du brin courant est possible nœud serré, s'il n'est pas sous tension.